


ZUCHTSHEMA



Internode 1: Bacterial PH 6,0, Keine Nährstoffe

Internode 2: PH 6,0, Keine Nährstoffe

Internode 3: Bacterial, PH 6,0, Keine Nährstoffe

Internode 4: PH 6,0, Keine Nährstoffe

Internode 5: Bacterial, Grow Sensation, PH 6,0, totaler EC-Wert 0,7

Internode 6: Co2 Tabs, Bacterial, Grow Sensation, Sweet Jane 1 PH 6,0 EC 0,8. Erst Grow Sensation hinzufügen, danach Sweet Jane 1.

Internode 7: Co2 Tabs, Bacterial, Grow Sensation, Sweet Jane 1 PH 6,0 EC 0,9. Erst Growsensation hinzufügen, danach Sweet Jane 1.

Internode 8: Co2 Tabs, Bacterial, Sweet Jane 1 PH 6,0 EC 1,0

Internode 9: Co2 Tabs, Bacterial, Sweet Jane 1 PH 6,0 EC 1,1

Internode 10: Co2 Tabs, Bacterial, Bloom Sensation, Sweet Jane 1 PH 6,0 EC 1,2

Danach den EC-Wert allmählich erhöhen (alle 4 Tage um 0,1), bis auf 1,8 und nach zweimaligem Hinzufügen von EC 1,8 allmählich wieder reduzieren (alle 4 Tage um 0,1) bis 1,6. Den PH-Wert zum Schluss auf ca. 6,4 erhöhen.

Während des Spülens den PH-Wert wieder langsam auf 6,0 zurückbringen, falls der Boden wieder gebraucht wird. CO2 Tabs, Bacterial, Bloom Sensation, Sweet Jane 2 und Guano Extrakt. Erst Bloom Sensation und Guano Extrakt hinzufügen, danach Sweet Jane 2 hinzufügen, bis der gewünschte EC-Wert erreicht ist.